



# Windows Freigabe öffnen

## Durch Suchen eine Verbindung zu einem Windows-Computer herstellen

1. Wähle im Finder  auf deinem Mac „Gehe zu“ > „Mit Server verbinden“ aus und klicke auf „Durchsuchen“.
2. Wenn du den geteilten Computer oder Server gefunden hast, wähle ihn durch Doppelklicken aus und klicke auf „Verbinden als“.  
Gelegentlich musst du den Netzwerkbereich oder die Arbeitsgruppe des geteilten Computers wissen. Wenn dir diese Informationen nicht vorliegen, frage den Eigentümer des Computers oder den Netzwerkadministrator.
3. Gib, falls erforderlich, deinen Benutzernamen und das Passwort ein und wähle Volumes oder geteilten Ordner auf dem Server aus.  
Passwörter für Windows-Computer und Windows-Server haben häufig eine Länge von maximal 14 Zeichen. Frage sicherheitshalber den Eigentümer oder Administrator.  
Damit du in Zukunft die Verbindung zu dem Computer einfacher herstellen kannst, wähle die Option „Passwort im Schlüsselbund sichern“ aus, um deinen Benutzernamen und dein Passwort für diesen Computer zu deinem Schlüsselbund hinzuzufügen.

## Durch Eingabe der Adresse eine Verbindung zu einem Windows-

# Computer herstellen

1. Wähle im Finder  auf dem Mac „Gehe zu“ > „Mit Server verbinden“.
2. Gib die Netzwerkadresse des Computers in das Feld „Serveradresse“ in einem der folgenden Formate ein:  
smb://DNSname/sharename  
smb://IPadresse/sharename  
Weitere Informationen über das richtige Format von Netzwerkadressen findest du unter Server und geteilte Computer, zu denen eine Verbindung auf dem Mac hergestellt werden kann.
3. Folge den Anleitungen auf dem Bildschirm zur Eingabe von Arbeitsgruppenname, Benutzername und Passwort und wähle den geteilten Ordner aus, auf den du zugreifen möchtest.  
Wenn du den Namen der Arbeitsgruppe und den Netzwerknamen (auch „Computernamen“ genannt) des Windows-Computers nicht kennst, wende dich an den Eigentümer des Computers oder an den Netzwerkadministrator.
4. Falls erforderlich, gib Benutzername und Passwort ein und wähle Volumes oder geteilte Ordner auf dem Server aus.  
Passwörter für Windows-Computer und Windows-Server haben häufig eine Länge von maximal 14 Zeichen. Lass dir vom Eigentümer oder vom Administrator bestätigen, dass du das richtige Passwort verwendest.  
Damit du in Zukunft die Verbindung zu dem Computer einfacher herstellen kannst, wähle die Option „Passwort im Schlüsselbund sichern“ aus, um deinen Benutzernamen und dein Passwort für diesen Computer zu deinem Schlüsselbund hinzuzufügen.

---

Revision #1

Created 4 March 2024 11:33:35 by Ralph Niederer

Updated 4 March 2024 11:34:21 by Ralph Niederer