

VPN

- [NetExtender - Installation und Konfiguration](#)
- [SSL-VPN mit Mac OS X - Sonicwall Mobile Connect](#)
- [Global VPN Client - Installation und Konfiguration](#)

NetExtender - Installation und Konfiguration

Dieser Beitrag erklärt, wie Sie den NetExtender von SonicWall für die Verbindung mittels SSL-VPN nutzen können.

Die Installationsdatei des NetExtenders ist Online auf der Download-Seite von SonicWall verfügbar: <https://www.sonicwall.com/products/remote-access/vpn-clients/>

Wählen Sie ihre Version und klicken Sie anschliessend auf "Download" um die Applikation herunterzuladen.

NetExtender

SonicWall's SSL VPN NetExtender allows you to provide easy and secure access to Windows and Linux users. This transparent software enables remote users to securely connect and run any application on the company network. Users can upload and download files, mount network drives, and access resources as if they were on the local network.

Compatible Devices

- ✓ TZ Series Firewalls
- ✓ NSa Series Firewalls
- ✓ NSsp Series Firewalls
- ✓ NSv Series Firewalls
- ✓ SMA 100 Series

DOWNLOAD DATASHEET

*Downloads shown here are latest versions only. To review a version history or access different version downloads, please [click here](#).

Get NetExtender for Windows

Version: Windows 64 bit


DOWNLOAD **COPY LINK**

Get NetExtender for Linux




Version: Select a Version





DOWNLOAD **COPY LINK**

Starten Sie die Installation mit einem Doppelklick auf die heruntergeladene Datei




Führen Sie Die Installation anhand folgender Bildbeschreibung durch:





Starten Sie ihr Gerät neu, falls ein Neustart notwendig ist



Starten Sie die Applikation "NetExtender" nach dem Neustart des Computers.

Geben Sie die Angaben ein, welche Sie von uns erhalten haben und klicken Sie auf "Connect"


Server: IP-Adresse und Port des Standorts auf den Sie sich verbinden können (Beispielsweise 1.2.3.4:4433)

Username: Name ihres Benutzers (Beispielsweise hans.muster)

Passwort: Passwort ihres Benutzers

Domain: Domäne, falls vorhanden

Bei der ersten Verbindung kann es sein, dass folgendes Fenster angezeigt wird. Klicken Sie auf "Always Trust"



SSL-VPN mit Mac OS X - Sonicwall Mobile Connect

Installieren Sie die App "Sonicwall Mobile Connect" auf ihrem Gerät:

<https://apps.apple.com/ch/app/sonicwall-mobile-connect/id822514576?mt=12>

Geben Sie die Angaben ein, welche Sie von uns erhalten haben und klicken Sie auf **"Connect"**

Server: IP-Adresse und Port des Standorts auf den Sie sich verbinden können
(Beispielsweise 1.2.3.4:4433)

Username: Name ihres Benutzers (Beispielsweise hans.muster)

Passwort: Passwort ihres Benutzers

Domain: Domäne, falls vorhanden

Global VPN Client - Installation und Konfiguration

Download Global VPN-Client (Windows)

Laden Sie den Global VPN Client (GVC) von der Webseite

<https://www.sonicwall.com/products/remote-access/vpn-clients/> herunter:

12DtkNW9hhWt7XD_10_03_2021_09_53_19.png

23aDdMwszb0u2fZ_10_03_2021_10_07_39.png

Navigieren Sie zum Ordner, in den Die Datei heruntergeladen wurde:

P4hlfO9I4832Nf3_10_03_2021_10_02_20.png

Führen Sie die Datei mittels eines Doppelten Klicks mit der Linken Maustaste aus.

Installation Global VPN-Client (Windows)

Jd3kk4S4k9LF3k2_10_03_2021_10_02_20.png

Fp3iM9pG3kupBdR_10_03_2021_10_06_42.png

psBMb89h0Mcq8xf_10_03_2021_10_06_42.png

3kwbQ4PmQEqUfy8_10_03_2021_10_06_42.png

Die Installation beginnt nun und dauert einen Moment.

B8l3L8lRnoH33O2_10_03_2021_10_10_05.png

Nach dem Abschluss der Installation kann das Setup geschlossen werden.

0GLfcjh1AMYdn3R_10_03_2021_10_10_05.png

Nach dem schliessen öffnet sich ein weiteres Fenster welches abgebrochen werden kann.

EFf9Y2j7xphRhG4_10_03_2021_10_11_15.png

Der Global VPN-Client wird automatisch gestartet.

ynnsElu0rPHx0Y8_10_03_2021_10_17_40.png

Navigieren Sie im Global VPN-Client zum Menüpunkt "File --> Import":

bcX828yYwZs9X9d_10_03_2021_10_17_40.png

Öffnen Sie die Datei, welche Sie von uns erhalten haben:

P2vmY998i3CX0sM_10_03_2021_10_17_40.png

zrLu4fp2KZ3frvd_10_03_2021_10_17_40.png

Geben Sie das Passwort für den Zugriff auf das File in das Passwort-Feld ein und klicken Sie auf OK

Ap25has1f49kRcC_10_03_2021_10_20_33.png

VPN-Verbindung herstellen

Wählen Sie die Verbindung im Global VPN-Client aus und klicken Sie auf "Enable":

uikkwOYWj4k3g9P_10_03_2021_10_20_33.png

Geben Sie ihren Benutzernamen und ihr Passwort in das Fenster ein, welches sich öffnet.

8WdF5Ks4B3N3Xh1_10_03_2021_10_51_27.png

Klicken Sie auf OK um die Verbindung aufzubauen

sfLfsTasNQ93dVk_10_03_2021_10_51_27.png

Der Status der Verbindung wird jeweils wie folgt angezeigt:

oC8w0afkCZojvX9_10_03_2021_10_51_27.png